

電子入札サービス

操作概要マニュアル 受注者用(工事/コンサル) 導入編

令和8年3月
(株)日立システムズ

目次

1. 電子入札サービスの環境設定.....	1
1.1 クライアント環境の確認.....	1
1.2 ICカード及びICカードリーダーの準備.....	18
1.3 ソフトウェアのインストール.....	19
2. 利用者登録.....	20
2.1 前提条件.....	20
2.2 ICカードの登録.....	21

※本マニュアルの画面は標準版の画面となります。実際に稼動するシステムとは発注機関ロゴ及びレイアウト、入札方式名称等が一部異なる場合があります。

1. 電子入札サービスの環境設定

本マニュアルは、電子入札サービスを利用するまでに必要な準備作業及び設定方法を記載しております。本マニュアルに従い、環境設定を行ってください。

1.1 クライアント環境の確認

電子入札サービスを動作させるパソコンが、以下の要件を満たしているかどうかを確認ください。ご使用になるパソコン及び環境が要件を満たしていない場合には、電子入札サービスが動作しない、または制限される場合があります。なお、下記以外にもご利用になるICカード認証局によりましては制限事項がある場合がありますので、認証局の要件も併せてご確認ください。

(1)ハードウェア要件

パソコン本体の性能及び環境に関する要件を示します。

項目	要件
パソコン	Windows パソコン
CPU	2 つ以上のコアで 1Ghz 以上
メモリ	最低 4GB (8GB 以上を推奨)
ハードディスク	1 ドライブの空き容量が、1GB 以上
ディスプレイ	1,024 × 768 ピクセル(XGA)以上の解像度
インターフェース	IC カードリーダーを接続するための USB ポート 1 つ以上
IC カードリーダー	ご利用になる電子入札コアシステム対応認証局が指定しているもの

(2)ソフトウェア

ソフトウェア環境に関する要件を示します。

項目	要件
OS(基本ソフト)	Windows11 Home/Pro (64bit 版)*1
ブラウザ	Microsoft Edge(Chromium 版)(バージョン 89 以上) *2 Google Chrome(バージョン 89 以上) *3
電子入札システム 関連ソフト	電子入札コアシステム対応認証局より提供されます。
.NET Framework	.NET Framework 4.6.2 以上*4

*1: OS(Windows)については、マイクロソフト社がサポートを提供している OS 製品及び OS バージョンに限る。なお、OS 製品のうち、最も一般的な製品およびエディションを動作確認対象とする。以下の OS 製品やエディションなどについては動作確認対象には含まない。

【動作確認対象に含まれない OS 製品・エディションの例】

Windows 10 LTSC /LTSC(長期サポート版)、Windows 11 Enterprise、Windows 11 Pro for Workstations

*2: Edge(Chromium)は、バージョン 89 以降でマイクロソフト社のサポートが存在するものに限る。

また、IE モードは動作確認対象に含まない。

*3: Chrome は、バージョン 89 以降で Google 社のサポートが存在するものに限る。

*4: .NET Framework は、4.6.2 以降でマイクロソフト社のサポートが存在するバージョンに限る。

.NET Framework が入っていない場合は、マイクロソフト社のホームページを参照の上、

インストールをしてください。マイクロソフト社のサポート終了が見込まれるバージョンをお使いの場合には、システム部門等にご相談いただき、サポート中のバージョンへの更新をご確認ください。

【Windows11 をご利用の場合】

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/framework/install/on-windows-11>

(3) インターネット回線

項目	要件
回線速度	ADSL 1.5Mbps 以上を推奨
電子メール	電子メールが送受信できる環境であること
プロトコル	下記のプロトコルによる通信が可能なこと ・HTTP:Hyper Text Transfer Protocol ・HTTPS:Hyper Text Transfer Protocol Security ・LDAP:Lightweight Directory Access Protocol

(4) その他

その他、次の事項にご留意ください。

項目	要件
使用する Windows ユーザ名	2バイト文字(※)を使用していないこと。
使用するWindowsネットワークのドメイン名	※2バイト文字:全角文字のこと。
ブラウザの設定 ※本設定は、必ず行ってください。	電子入札システムを利用するにあたり、使用するブラウザの設定が必要になります。 設定方法については、「 <u>ブラウザの設定</u> 」を参照ください。
使用フォントに関する設定	電子入札システムで文字を正常に表示するためにはJIS2004使用制限に関する設定が必要となります。 設定方法については、「 <u>使用フォントに関する設定</u> 」を参照ください。

ブラウザの設定

電子入札システムを使用する際は、下記の設定を必ず行ってください。設定を行わない場合、添付資料がダウンロードできない、画面表示が崩れる、電子入札システムに接続できない等の不具合が起こる可能性があります。

【Microsoft Edge の設定】

Microsoft Edge (Chromium 版)で電子入札システムを利用する際は、以下の「キャッシュクリア」と「ポップアップ許可の登録」を行ってください。

これらの操作は、初回利用時には必ず実施してください。なお、電子入札システムの操作で不具合が発生した場合、再度これらの操作を行うことで改善されることがあります。

キャッシュクリア、ポップアップ許可の設定

以下の手順で実施してください。


- (1) Microsoft Edge を起動し、ウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックし、表示されたメニューの「設定」をクリックします。



(2) 左側のメニューにある「プライバシー、検索、サービス」をクリックし、表示された画面の「閲覧データをクリア」をクリックします。



(3) 表示された画面の「クリアするデータを選択」をクリックします。



- (4)「Cookie およびその他のサイト データ」と「キャッシュされた画像とファイル」のチェックボックスをチェック☑してから、「今すぐクリア」をクリックします。



(5) Microsoft Edge を起動し、ウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックし、表示されたメニューの「設定」をクリックします。



(6)画面左側のメニューの「プライバシー、検索、サービス」をクリックして、表示された画面の「サイトのアクセス許可」をクリックします。



(7)表示された画面の「すべてのアクセス許可」をクリックします。



(8)表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。



(9)「ポップアップの送信とリダイレクトの使用を許可しました」の「サイトの追加」をクリックします。




(10) 利用する電子入札システムの URL を入力し、「追加」をクリックします。

URL	
インターネット環境にて利用する場合	https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp



(11) 入力した URL が追加されていることを確認します。



Microsoft Edge の設定は以上です。


【Google Chrome の設定】

Google Chrome で電子入札システムを利用する際は、以下の「キャッシュクリア」と「ポップアップ許可の登録」を行ってください。


これらの操作は、初回利用時には必ず実施してください。なお、電子入札システムの操作で不具合が発生した場合、再度これらの操作を行うことで改善されることがあります。

キャッシュクリア、ポップアップ許可の登録


(1) Google Chrome のウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリックします。




(2)画面左側のメニューの「プライバシーとセキュリティ」をクリックして、表示された画面の「閲覧履歴データを削除」をクリックします。



(3)「Cookie と他のサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」のチェックボックスをチェック☑してから、「データを削除」をクリックします。



(4) Google Chrome のウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリックします。



(5)画面左側のメニューの「プライバシーとセキュリティ」をクリックして、表示された一覧から「サイトの設定」をクリックします。

設定 - プライバシーとセキュリティ x +

Chrome chrome://settings/privacy

設定

設定項目を検索

- Google の設定
- 自動入力とパスワード
- プライバシーとセキュリティ**
- パフォーマンス
- デザイン
- 検索エンジン
- 既定のブラウザ
- 起動時

- 言語
- ダウンロード
- ユーザー補助機能
- システム
- 設定のリセット

- 拡張機能
- Chrome について

プライバシー ガイドを開始

Chrome のプライバシーとセキュリティに関する重要な設定を確認します

[始める](#) [キャンセル](#)

安全チェック

Chrome では、ブラウザが安全な設定になっているかどうかを定期的に確認しています。お客様による確認が必要な項目がありましたらお知らせします。

[安全チェックに移動](#)

プライバシーとセキュリティ

- 閲覧履歴データを削除
履歴、Cookie、キャッシュなどを削除します
- プライバシー ガイド
プライバシーとセキュリティに関する重要な設定を確認します
- サードパーティ Cookie
サードパーティの Cookie が許可されています
- 広告プライバシー
ウェブサイトが広告表示に使用する情報をカスタマイズします
- セキュリティ
セーフブラウジング（危険なサイトからの保護機能）などのセキュリティ設定
- サイトの設定**
サイトが使用、表示できる情報（位置情報、カメラ、ポップアップなど）を制御します

(6)表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。

The screenshot shows the Chrome settings page for content settings. The left sidebar lists various settings categories, with 'プライバシーとセキュリティ' (Privacy and Security) selected. The main content area is titled '権限' (Permissions) and lists several permissions: '位置情報' (Location), 'カメラ' (Camera), 'マイク' (Microphone), '通知' (Notifications), '埋め込みコンテンツ' (Embedded Content), 'その他の権限' (Other permissions), 'コンテンツ' (Content), and '画像' (Images). The 'ポップアップとリダイレクト' (Pop-ups and redirects) option is highlighted with a red box. Below it, the text reads 'サイトにポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しない' (Do not allow sites to send pop-ups or use redirects).


権限	設定
位置情報	位置情報へのアクセス権限がサイトからリクエストされる場合があります
カメラ	サイトがカメラの使用を要求できるようにする
マイク	サイトがマイクの使用を要求できるようにする
通知	不要なリクエストを閉じる (推奨)
埋め込みコンテンツ	サイトがあなたに関する保存済みの情報の使用を要求できるようにする
その他の権限	▼
コンテンツ	
サードパーティ Cookie	サードパーティの Cookie が許可されています
JavaScript	サイトが JavaScript を使用できるようにする
画像	サイトが画像を表示できるようにする
ポップアップとリダイレクト	サイトにポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しない

(7)「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」欄の右にある「追加」をクリックします。



(8) 利用する電子入札システムの URL を入力し、「追加」をクリックします。

URL	
インターネット環境にて利用する場合	https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp



(9) 入力した URL が追加されていることを確認します。

The screenshot shows the Chrome settings page for 'ポップアップとリダイレクト' (Pop-ups and redirects). The left sidebar lists various settings categories, with 'プライバシーとセキュリティ' (Privacy and Security) selected. The main content area shows the following options:

- ポップアップを送信して広告を表示したり、リダイレクトを使ってユーザーがアクセスするつもりのないウェブサイトを表示したりするサイトもあります
- デフォルトの動作
サイトにアクセスしたときにこの設定の動作を自動的に行います
- サイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用したりできるようにする
- サイトにポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しない
- 動作のカスタマイズ
次のサイトでは、デフォルトではなくカスタム設定が使用されます
- ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しないサイト
[追加] (Add) button
- サイトが追加されていません
- ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト
[追加] (Add) button
- A list of sites with a red box highlighting the first entry: `https://[redacted]`

Google Chrome の設定は以上です。

使用フォントに関する設定方法

電子入札システムでは JIS2004 フォントパッケージを使用することが出来ません。以下の手順にて、フォントの設定を行ってください。


1. Windows10(バージョン 2004 以降)または Windows11 をご利用の方

(1) ツールバーに表示される「A」や「あ」を右クリックし、「設定」①を選択します。

(2) Microsoft IME の設定画面より、「全般」①をクリックします。



(3) 「変換候補の一覧に含める文字セットを選択する」にて「JIS X 0208 のみ」①にチェックをします。



設定は以上です。

1.2 ICカード及びICカードリーダーの準備

電子入札サービスをご利用になるには、ICカードとICカードリーダーが必要です。ICカードとICカードリーダーは電子入札コアシステム対応の各認証局から購入してください。電子入札コアシステムに対応した認証局及び連絡先を下表に示します。サービス内容・価格・申込みの方法等は各認証局にお問合せください。

電子入札システム対応認証局 連絡先一覧

1		株式会社NTTビジネスソリューションズ	
		サービス名	e-ProbatioPS2
		URL	電子認証サービスポータル: http://www.e-probatio.com/ 会社HP: https://www.nttbizsol.jp/
		E-mail	ninshou@e-probatio.com
		TEL	0120-851-240(フリーダイヤル)
		FAX	06-6348-1016
2		三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社	
		サービス名	DIACERT-PLUS サービス
		URL	http://www.diacert.jp/plus/ ホームページ(http://www.diacert.jp/plus/)の「お問い合わせ」から送信してください。
		TEL	03-6771-5108
3		株式会社帝国データバンク	
		サービス名	TDB 電子認証サービス TypeA
		URL	http://www.tdb.co.jp/typeA/
		E-mail	certinfo@mail.tdb.co.jp
		TEL	0570-011999(ナビダイヤル)
4		株式会社トインクス	
		サービス名	TOiNX 電子入札対応認証サービス
		URL	TOiNX 電子入札対応認証サービス: https://www.toinx.net/ebs/info.html 会社HP: http://www.toinx.co.jp/
		E-mail	toinx.cert@toinx.co.jp
		TEL	022-799-5566
5		日本電子認証株式会社	
		サービス名	AOSign サービス
		URL	電子入札コアシステム対応電子証明書(AOSign サービス HP): https://www.ninsho.co.jp/aosign/ 会社HP: https://www.ninsho.co.jp/
		E-mail	ホームページ(https://www.ninsho.co.jp/question/aosign/)の「AOSign サービスのお問い合わせ」から送信してください。
		TEL	0120-714-240(フリーダイヤル)
		FAX	03-5148-5695

※本表は令和5年6月現在の内容です
JACIC 電子入札コアシステム開発コンソーシアム HP 及び案内より抜粋
(<http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/index.html>)

1.3 ソフトウェアのインストール

電子入札サービスを使用するために必要なソフトウェアをご使用になるパソコンにインストールする必要があります。インストールするソフトウェア及びインストールの手順書は、各認証局より購入したICカードまたはICカードリーダーに同梱されておりますので、そちらの手順書を参照し、必要なソフトウェアのインストールを行ってください。

ソフトウェアのインストールについてご不明な点等ありましたら、ICカード及びICカードリーダーを購入した認証局にお問合せください。

2. 利用者登録

電子入札サービスを利用する(※1)ためには、事前に利用者登録を行う必要があります。以下の手順を参照し、利用者登録を行ってください。

※1 入札情報公開システム機能は、利用者登録を行っていない場合でもご利用できます。

2.1 前提条件

電子入札サービスに利用者登録を行うにあたり、以下の前提条件を満たしている必要があります。前提条件を満たしていない場合には、必要な手続きを実施後に利用者登録を行ってください。

(1) 入札参加資格

電子入札サービスに利用者登録をするためには、調達機関の入札参加資格を有していることが前提です。

資格を有していない場合、電子入札サービスに利用者登録はできませんので事前に入札参加資格を有していることをご確認ください。

(2) 電子入札サービスの環境設定

電子入札サービスに利用者登録をするためには、本マニュアルの「[1. 電子入札サービスの環境設定](#)」がすべて完了していることが前提です。

まだ、完了していない場合には、「[1. 電子入札サービスの環境設定](#)」完了後に利用者登録を行ってください。

なお、これ以降の手順は、ICカードリーダーがパソコンに接続され、ICカードリーダーに使用するICカードが挿入された状態にて操作を行います。

2.2 ICカードの登録

(1) 電子入札サービスのホームページを開く

使用するブラウザを起動し、以下のホームページより電子入札サービスのポータルページを開いてください。

URL	https://～
-----	-----------

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing '4-maru_portal.htm'. The page displays the City of 4-Maru logo and a navigation menu on the left. The main content area is titled '電子入札システム(業者向けエントリー)' and contains several links:

- 電子入札システムの利用
- 入札情報公開システムの利用
- マニュアルのダウンロード(PDFファイル)
- 運用規約のダウンロード(Wordファイル)
- FAQのダウンロード(Excelファイル)
- ヘルプデスクへの問合せメール

A callout box with the text '※本画面はサンプルです' is overlaid on the page. At the bottom, there is a notice section with the following text:

● 管理者からのお知らせ
・2006/1/10 電子入札システムの利用が始まりました。
・2006/1/10 年度内は契約課執行の10,000千円以上の工事調達案件が対象となります。

※ 当市の電子入札システムは、株式会社日立情報システムのASPサービス「e-CYDEEN/電子入札ASP」を利用しています。
※ 操作方法等に対するお問合せは、「e-CYDEEN/電子入札ASP共用ヘルプデスク」(TEL:XX-XXXX-XXXX)まで。
※ 案件の内容についてのお問い合わせは、当市契約課(TEL:XXX-XXX-XXXX)まで。

(2) 電子入札システムのトップページへの遷移



操作説明

発注機関の電子入札ポータルページより、「電子入札システムの利用」をクリックします。※1

※1 発注機関により、「電子入札システムの利用」ボタンの名称は異なります。

- (例)「電子入札システム」ボタン／リンク
- 「電子入札システムへ」ボタン／リンク
- 「電子入札システムを利用する」ボタン／リンク
- 「電子入札システムにログイン」ボタン／リンク

(3) 利用区分選択画面




操作説明

「◎工事、コンサル」リンク①をクリックします。

(4) 利用者登録／電子入札選択画面

「利用者登録」と「電子入札システム」の選択を行う画面です。



操作説明

「利用者登録」リンク①をクリックします。

(5) 受注者クライアント画面

時刻が表示されたことを確認後、利用者登録処理へと進みます。



操作説明

中央上部(A)の表示が『〇〇〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分』(B)の表示に変わるのを確認します。(※(B)の時刻が表示されるまで操作しないでください)

(B)の時刻が表示したのを確認後、画面左の「利用者登録処理」ボタン①をクリックします。

注意事項

中央上部(A)の表示が(B)に変わらない場合は、パソコンの設定に不備がある可能性があります。

本マニュアルの1章を再度確認してください。

(6) 利用者登録メニュー画面



操作説明

「登録」ボタン①をクリックします。


項目説明

- 「登録」ボタン : 新規に利用者登録を行います。
- 「変更」ボタン : 既に登録済みの利用者登録情報の修正を行います。
- 「ICカード更新」ボタン : 既に登録済みの IC カードから、未登録の IC カードへ登録情報を引き継ぎます。※1

※1 既に有効期限が切れている IC カードから、更新を行う事は出来ません。

(7) PIN番号の入力

本項以降の操作を行う前に、ICカードリーダーがパソコンに接続され、ICカードリーダーにICカードが挿入されていることを再度確認してください。




操作説明

ICカードがICカードリーダーに挿入されていることを確認後、「PIN番号入力ダイアログ」の「PIN番号」欄①にICカードのPIN番号※1を入力して「OK」ボタン②をクリックします。※2

※1 ICカードのPIN番号は、認証局から別途通知された番号を入力ください。なお、認証局によっては、誤ったPIN番号を何度か入力するとICカードがロックされて使用できなくなる場合がありますので、よく確認して入力ください。

※2 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。



(8) 資格審査情報の検索

資格審査情報の検索を行い、入力内容が登録内容と一致すると利用者登録画面へ遷移します。

操作説明

各入力欄①に必要な事項を入力し、「検索」ボタン②をクリックします。

項目説明

・入力項目

- 業者番号 : 調達機関に登録している登録番号を入力します。
- 商号又は名称 : 調達機関に登録している名称を入力します。全角・半角を区別するのでご注意ください。
- ユーザID : 発行されている場合は入力します。
- パスワード : 発行されている場合は入力します。

・ボタン

- 「検索」ボタン : 入力された条件で資格審査情報を検索します。
- 「戻る」ボタン : 前画面に戻ります。

検索ボタンをクリック後、「資格審査情報が登録されていません」のコメントが表示され次画面へ進めない場合、入力されている情報に誤りがあるか、「株式会社」／「(株)」の入力などに相違がある場合があります。

文字入力は、全角／半角の入力も区別されません。
入力内容を修正の上、今一度検索を試行してください。

(9) 利用者登録情報の入力 利用者情報を入力します。

利用者登録では、業者情報とICカードの登録を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

①

企業情報

企業名称 : (株)テスト番号080
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : ○町×丁目000000080
代表者氏名 : テスト 80太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-3333-0080 (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号 : (※) (半角 例:03-0000-0000)

資格の種類 : 物品の製造 A B C D 無し
物品の販売 A B C D 無し
役務等の提供 A B C D 無し
物品の購入 A B C D 無し

支店名等 : (※) (30文字以内)

代表窓口情報 指名時はこのメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等) : (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : (※) (上記内容再度入力)

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称 : bidca4
ICカード企業住所 : Minato Akasaka
ICカード取得者氏名 : ARServer-4
ICカード取得者住所 : Kanagawa Kawasaki
連絡先名称(部署名等) : (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : (※) (上記内容再度入力)

入札情報公開システムのユーザ情報

ユーザID : (半角英数字6文字以上20文字以内)
パスワード : (半角英数字6文字以上20文字以内)

② 入力内容確認 戻る

作説明

入力欄①に必要な事項を入力し※1※2、「入力内容確認」ボタン②をクリックします。

※1 (※)のついた項目は入力必須項目です。何を入力すればよいのか不明な場合は調達機関にお問い合わせ下さい。

※2 2枚目以降の利用者登録を行う場合、「企業情報」「代表窓口情報」の情報を本画面で修正する事ができません。利用者登録完了後、「(6)利用者登録メニュー画面」の「変更」ボタンより変更を行って下さい。

項目説明

「入力内容確認」ボタン : 入力内容確認画面を表示します。
「戻る」ボタン : 前画面を表示します。

(10) 登録内容の確認

本画面で登録を行う前に、入力内容を確認します。

登録内容確認

企業情報	
企業名称	: (株)テスト番号080
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇町×丁目000000080
代表者氏名	: テスト 80太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-3333-0080
代表FAX番号	: 03-3333-0080
資格の種類	物品の製造 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> 無し 物品の販売 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> 無し 役務等の提供 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> 無し 物品の購入 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> 無し
支店名等	: (株)テスト番号080
代表窓口情報	
連絡先名称(部署名等)	: (株)テスト番号080
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇町×丁目000000080
連絡先氏名	: テスト 80太郎
連絡先電話番号	: 03-3333-0080
連絡先FAX番号	: 03-3333-0080
連絡先メールアドレス	: acceptor1@hisasp.com
ICカード利用部署情報	
ICカード企業名称	: bidca4
ICカード企業住所	: Minato Akasaka
ICカード取得者氏名	: ARServer4
ICカード取得者住所	: Kanazawa Kawasaki
連絡先名称(部署名等)	: (株)テスト番号080
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇町×丁目000000080
連絡先氏名	: テスト 80太郎
連絡先電話番号	: 03-3333-0080
連絡先FAX番号	: 03-3333-0080
連絡先メールアドレス	: acceptor1@hisasp.com
ICカード情報	
証明書シリアル番号	: 246187065731116185158328469941009070494604893759
証明書発行者	: OU=bidca4,O=plk4,ST=Kanazawa,C=JP
証明書有効期限	: 2029/12/13
入札情報公開システムのユーザ情報	
ユーザID	:
パスワード	:

企業情報及びICカード利用部署情報の企業名称が
御社の企業名称であることを確認してください。

この内容でよろしければ登録ボタンを押してください

① 登録 戻る

操作説明

入力内容を確認後、「登録」ボタン①をクリックします。


項目説明

「登録」ボタン : 登録完了画面を表示します。

「戻る」ボタン : 前画面に戻ります。

(11) 利用者登録の完了

利用者登録が正常に完了すると、本画面を表示します。



操作説明

「印刷」ボタンをクリックします。※1

※1 「印刷」ボタンをクリックしただけでは印刷されません。印刷用の別画面を表示します。

登録完了後、「ICカード利用部署情報」に入力された「連絡先メールアドレス」に利用者登録完了のメールが送信されます。(受信まで数分～数十分程度要する場合があります。)
このメールが受信出来ない場合、入力されたメールアドレスに誤りがある場合がありますので、「利用者登録処理」(A)より利用者登録メニューに戻り、「変更」より登録されたメールアドレスをご確認ください。

(12) 利用者情報印刷画面

利用者登録の内容を印刷します。

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the address bar set to 'about:blank'. The main content area displays '利用者情報' (User Information) with various fields and checkboxes. A context menu is open over the '印刷' (Print) option, which is highlighted with a red box and a circled '1'. The '閉じる' (Close) button in the top right corner of the browser window is also highlighted with a red box and a circled '2'.

利用者情報

企業ID : 999110000000342
企業名称 : (株)テスト商号080
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : ○町×丁目000000080
代表者氏名 : テスト 80太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-3333-0080
代表FAX番号 : 03-3333-0080

資格の種類 :
物品の製造 A B C D 無し
物品の販売 A B C D 無し
役務等の提供 A B C D 無し
物品の購入 A B C D 無し

支店名等 : (株)テスト商号080

連絡先名称(部署名等) : (株)テスト商号080
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : ○町×丁目000000080
連絡先氏名 : テスト 80太郎
連絡先電話番号 : 03-3333-0080
連絡先FAX番号 : 03-3333-0080
連絡先メールアドレス : acceptor1@hisasp.com

ICカード企業名称 : bidca4
ICカード取得者氏名 : ARServer4
ICカード取得者住所 : Kanagawa Kawasaki
連絡先名称(部署名等) : (株)テスト商号080
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : ○町×丁目000000080
連絡先氏名 : テスト 80太郎
連絡先電話番号 : 03-3333-0080
連絡先FAX番号 : 03-3333-0080
連絡先メールアドレス : acceptor1@hisasp.com

入札情報公開システムのユーザ情報

ユーザID :
パスワード :

印刷メニュー:

- 戻る (Alt+左矢印)
- 進む (Alt+右方向キー)
- 最新の情報に更新 (Ctrl+R)
- 名前を付けて保存 (Ctrl+S)
- 印刷 (Ctrl+P)**
- メディアをデバイスにキャスト
- 音声で読み上げる (Ctrl+Shift+U)
- ページをコレクションに追加
- 共有
- ページのソース表示 (Ctrl+U)
- 開発者ツールで調査する

操作説明

右クリックメニューの「印刷」①をクリックし、印刷完了後、画面右上の×ボタン②をクリックします。

続いて他のブラウザウィンドウも全て画面右上の×ボタンで閉じ、登録の操作が完了です。